

เรียนเขียนโปรแกรม ^{กว่า} 100 หลักสูตร






HOME > SQL Server 2000 Tutorial > SQL Server | toy re Database


SQL Server Restore Database

Export/Backup Database SQL Server เป็นชั้นตอนการ Restore/Import ฐานข้อมูล SQL Server ที่ใต้จากการ Backup ไว้ หรือจะทำการ Import มาจาก Version ก่อนหน้านี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน


การ Restore ข้อมูล



คลิกขวาที่ mydatabase -> All Tasks -> Restore Database



โปรแกรมจะแสดง List รายการที่ได้ทำการสำรองไว้


























โปรแกรมกำลังทำการ Restore




โปรแกรม Restore Database เรียบร้อยแล้ว





Copy mydatabase_Data.MDF และ mydatabase_Log.LDF ไปไว้ที่เดิม














คลิกขวาที่ Database -> All Tasks -> Attach Database



เลือก Database โดยเลือก ...



เลือกที่อยู่ของ ไฟล์ mydatabase_Data.MDF,mydatabase_Log.LDF




เลือก OK





โปรแกรม Import Database เรียบร้อย



แสดง mydatabase ซึ่งข้อมูลจะยังอยู่ครบทุกอย่างครับ



https://www.thaicreate.com/community/backup-restore-sql-server-database.html



Sponsored Links / Related





ลองค้นหาสิ่งที่ต้องการ ENHANCED BY Google Search

⁸ Load balance : Server 05

THAICREATE.COM

www.ThaiCreate.Com. 2003-2022 All Rights Reserved. ไทยคริเลทบริการ จัดทำดูเลเมก็ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP. Net Application, VB Net, C#) [Conditions Privacy Statement] ศิลศ์ตโจยคนา 081-987-6107 <u>ดัดวาราคา</u> กล็กที่นี่